

峰騰 nas 概觀

- 峰騰測繪 nas 1(多人使用，主要的設備)
 - <https://www.fsurvey.com.tw:5001> (211.20.192.13)
 - <ftp.fsurvey.com.tw> (211.20.192.13)
 - 硬碟可能會掛掉，可熱插拔更換
- 峰騰測繪 nas 2(單人使用，胡子威副總用來備份)
 - <https://www.fsurvey.com.tw:5003> (211.20.192.13)
 - 不定時自動關機(每兩周?) by 子威
- 路由器
 - <http://211.20.192.13:7788>
- Google 日曆和 google 商店 (?)



nas 比較

峰騰 1(主)

https://www.fsurvey.com.tw:5001

D3LCN00901

DS1812+

INTEL Atom D2700

2.13 GHz

2

1024 MB

DSM 6.2.3-25426 Update

2020-12-29 08:50:17

10 天 0 小時 39 分 6 秒

● 正常

儲存空間 1 (良好)
70%
13.1 TB / 18.9 TB

威騰

https://60.249.144.60:5001

控制台

一般 | 網路 | 儲存空間 | 系統服務 | 裝置分析 | Synology 帳戶

基本資訊

| | |
|---------|--------------------------|
| 產品序號 | 18C0PDN726414 |
| 產品型號 | DS918+ |
| CPU | INTEL Celeron J3455 |
| CPU 時脈 | 1.5 GHz |
| CPU 核心數 | 4 |
| 實體記憶體大小 | 4096 MB |
| DSM 版本 | DSM 6.2.1-23824 Update 4 |
| 系統時間 | 2020-12-29 08:41:43 |
| 已開機時間 | 69 天 21 小時 37 分 31 秒 |
| 散熱狀態 | ● 正常 |

儲存空間 1 (正常)
SHR
1%
35.9 GB / 7.0 TB

峰騰 2(次)

https://www.fsurvey.com.tw:5003

1750PRN420700

DS1817

ANNAPURNALABS Alpine AL314

1.7 GHz

4

4096 MB

DSM 6.2.3-25426 Update 3

2020-12-29 09:00:36

3 天 16 小時 7 分 4 秒

● 正常

儲存空間 1 (良好)
SHR
67%
18.0 TB / 27.2 TB

ram 太少，系統多人使用，cpu 負載較大，即使支援 docker 也不太敢用

可惜原生系統支援的 python 版本太舊，一些模組無法安裝，只能透過 docker 彌補

不支援 docker(致命)，不過系統支援較新版本的 python

使用者帳號：新增和停用

控制台

使用者帳號 進階設定

新增 編輯 刪除 搜尋

| 名稱 | 電子郵件 | 描述 | 狀態 |
|----------------|-----------------------|--------------------------------|----|
| 3dinfo | | 包商-[產]-三維科技股份有限公司(3dinfo) | 正常 |
| admin | slamwu@gmail.com | System default user | 正常 |
| adminwil | onlywil@gmail.com | system manager | 停用 |
| AECOMKaohSiung | | 客戶-[產]-AECOM高雄(aecomkaohsiung) | 正常 |
| AECOMTaipei | | 客戶-[產]-AECOM台北(aecomtaipei) | 正常 |
| Annie | hole1056@gmail.com | 峰騰[離]-顏安利 | 停用 |
| azock | 1azockmc@gmail.com | 峰騰[在]-[外]蕭千賀(azock753) | 正常 |
| ccf | a0939806537@gmail.com | 峰騰[離]-[外]陳志福(ccf) | 停用 |
| cdprc | | 客戶-[學]-逢甲防災中心 | 正常 |
| ch1000 | ch10012503@gmail.com | 峰騰[離]-[內]周千又(ch1000753) | 停用 |
| chun | q1616161616@gmail.com | 峰騰[離]-[內]洪以純(chun753) | 停用 |
| ciInteger | | 客戶-[產]-櫻橋工程顧問有限公司 | 正常 |
| cilongltd | cilongltd@gmail.com | 客戶-[產]-慈龍營造(cilongltd) | 正常 |
| cmx | cmx19630@gmail.com | 峰騰[離]-[外]馬景豪(cmx) | 停用 |
| CNU-GEOINFO | | 客戶-[學]-嘉藥應用空間資訊系 | 正常 |

查看硬碟健康狀況

The screenshot displays the Synology DiskStation Manager (DSM) interface. The browser address bar shows the URL <https://www.fsurvey.com.tw:5001>. The interface includes a navigation menu on the left with options like '檔案分享', '共用資料夾', '檔案服務', '使用者帳號', '使用者群組', '網域 / LDAP', '連線能力', '系統', '資訊中心', '主題樣式', '區域選項', '通知設定', and '任務排程表'. The '系統' (System) tab is selected, and the '儲存空間' (Storage Space) sub-tab is active. A donut chart indicates that storage space 1 is at 70% capacity (13.1 TB / 18.9 TB) and is in '良好' (Good) status. Below this, a table lists the health status of eight disks.

儲存空間

儲存空間 1 (良好)

13.1 TB / 18.9 TB

硬碟

| 編號 | 型號 | 溫度 | 硬碟大小 | 狀態 | 儲存集區 |
|------|------------------|----------------|------------|----|--------|
| 硬碟 1 | WD30EFRX-68EUZNO | 43 °C / 109 °F | 2794.52 GB | 良好 | 儲存集區 1 |
| 硬碟 2 | WD30EFRX-68EUZNO | 42 °C / 108 °F | 2794.52 GB | 良好 | 儲存集區 1 |
| 硬碟 3 | WD30EFRX-68EUZNO | 42 °C / 108 °F | 2794.52 GB | 良好 | 儲存集區 1 |
| 硬碟 4 | WD30EFRX-68EUZNO | 42 °C / 108 °F | 2794.52 GB | 良好 | 儲存集區 1 |
| 硬碟 5 | WD30EFRX-68AX9N0 | 43 °C / 109 °F | 2794.52 GB | 良好 | 儲存集區 1 |
| 硬碟 6 | WD30EFRX-68AX9N0 | 43 °C / 109 °F | 2794.52 GB | 良好 | 儲存集區 1 |
| 硬碟 7 | WD30EFRX-68EUZNO | 42 °C / 108 °F | 2794.52 GB | 良好 | 儲存集區 1 |
| 硬碟 8 | WD30EFRX-68AX9N0 | 45 °C / 113 °F | 2794.52 GB | 良好 | 儲存集區 1 |

測試 ftp

選擇 C:\Windows\system32\cmd.exe

```
C:\Users\Atrisk>ftp ftp.fsurvey.com.tw
已連線到 ftp.fsurvey.com.tw。
220 DiskStation FTP server ready.
200 OK, UTF-8 enabled
使用者 (ftp.fsurvey.com.tw:(none)): admin
331 Password required for admin.
密碼:
230 User admin logged in.
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for 'file list'.
計畫
客戶產
客戶官
客戶學
客戶個
包商
y-Pd40-星馬地區客家文化資產數位典藏計畫第二期
x6-FLYing福來鷹
x5-HoloAD浮空投影
x2-shyhchuan曾茂賢
x2-RedTower紅塔希
Webshare
web
w6-Yueda岳達
w6-threeinfo三維
w6-Koafeng高峰
w5-Tree乾坤測繪
w5-MWH傑明
w5-KSWCPBA高雄水土保持技師公會
w5-Integer櫻橋
w5-HSswc鴻昇
w5-HsiaoHouseGroup蕭屋洋樓
w5-homewaygroup鴻威國際
```

```
w5-CPT創鵬科
w5-CiLong慈龍
w5-CBC康城
w5-ABCOM高雄
w5-ABCOM台北
w4-NLSC測繪中心
w4-KMNP金門國家公園
w3-SWCnust屏科大保
w3-NTUHR1台大水工
w3-NTCU台中教大
w3-NKNUGeo高師地理
w3-KUASCE高應大土木
w3-CNUGeoInfo嘉藥應資
w2-winnerchen陳盈嘉
w2-Vincent林宥廷
w2-Leo陳立邦
w2-Kao高煥欽
w2-CHZ洪慶忠
video
sys
SoftSecret
SoftHDT
SoftBuy
Resource
photo
music
homes
FS外華
FSUsers
FSQto
FScores
FS Supervise
FS leaved
FS Infrastructure
FS Human Resource
FS General Affairs
FS
DocumentScan
docker
226 Transfer complete.
ftp: 1045 位元組已接收，時間: 0.06秒數 16.59KB/sec。
ftp> quit
221 Goodbye. You uploaded 0 bytes and downloaded 0 bytes.

C:\Users\Atrisk>_
```

通訊埠導向 (路由器)

Archer C7

211.20.192.13:7788/DUFQCNSATSJOCUFB/userRpm/Index.htm

TP-LINK® AC1750 無線雙頻路由器
產品型號：Archer C7

- 產品狀態
- 快速安裝精靈
- 網路設定
- 雙頻選擇
- 無線網路設定(2.4GHz)
- 無線網路設定(5GHz)
- 訪客網路設定
- DHCP伺服器
- USB功能設定
- NAT
- 通訊埠導向**
- 虛擬伺服器
- 通訊埠觸發
- DMZ
- UPnP
- 安全性設定
- 未成年子女上網管理
- 網路使用權限管理
- 進階路由設定
- 頻寬管理
- ARP綁定
- DDNS設定
- IPv6 支援
- 系統工具
- 發出

虛擬伺服器

請注意：請確認NAT功能是**啟用**的，如果您想要**虛擬伺服器**功能生效的話。

| 編號 | 外部通訊埠 | 內部通訊埠 | IP位址 | 通訊協定 | 狀態 | 修改 |
|----|-------|-------|---------------|------|----|---------------------------------------|
| 1 | 21 | 21 | 192.168.0.111 | 全部 | 啟用 | 編輯 刪除 |
| 2 | 5001 | 5001 | 192.168.0.111 | 全部 | 啟用 | 編輯 刪除 |
| 3 | 5006 | 5006 | 192.168.0.111 | 全部 | 啟用 | 編輯 刪除 |
| 4 | 5003 | 5003 | 192.168.0.112 | 全部 | 啟用 | 編輯 刪除 |
| 5 | 5008 | 5008 | 192.168.0.112 | 全部 | 啟用 | 編輯 刪除 |
| 6 | 31 | 31 | 192.168.0.112 | 全部 | 啟用 | 編輯 刪除 |
| 7 | 80 | 80 | 192.168.0.111 | 全部 | 啟用 | 編輯 刪除 |
| 8 | 7001 | 7001 | 192.168.0.111 | 全部 | 啟用 | 編輯 刪除 |

[新增...](#) [全部啟用](#) [全部停用](#) [全部刪除](#)

[前一頁](#) [下一頁](#)

虛擬伺服器設定使用說明

虛擬伺服器功能可以協助您開放LAN端的伺服器功能，設定開放的通訊埠，在您有架站或者其他伺服器使用時，本項設定可以協助您的伺服器與外界建立聯繫管道。（請注意，我們強烈建議您的伺服器設定固定IP位址）

- **外部通訊埠** - 請輸入您要開放的外部通訊埠，可以輸入單一值或範圍。例如：1000-9999，範圍值為1-65534。
- **內部通訊埠** - 請輸入內部主機所使用的通訊埠；如果外部通訊埠與內部通訊埠號碼相同，只需填寫外部通訊埠即可。
- **IP位址** - 請輸入要開放於外界連線的內部主機的IP位址。
- **通訊協定** - 請選擇您使用的通訊協定，可選擇TCP、UDP或全部。（如果您不清楚可以選擇全部）
- **狀態** - 您可以選擇「啟用」或「不啟用」。如果選擇「啟用」代表這條規則會生效並運作；如果選擇「不啟用」代表這條規則不會生效也不會運作！
- **常見通訊埠使用列表** - 您可以選擇幾個常見的服務，選擇後數值會自動代入。
- **修改** - 您可以編輯或刪除目前已存在的規則。

點選**[新增]**可以新增虛擬伺服器規則。

點選**[全部啟用]**可以將全部已存在規則的狀態設定為「啟用」。

點選**[全部不啟用]**可以將全部已存在規則的狀態設定為「不啟用」。

點選**[全部刪除]**可以刪除全部的規則。

點選**[前一頁]**可以到下一個規則列表頁面；點選**[上一頁]**可以回到前一個規則列表頁面。

保留指定 IP 位址 (路由器)

Archer C7 x +

← → ↻ 🏠 211.20.192.13:7788/OCIABESALKEBPPRA/userRpm/Index.htm

TP-LINK®

- 產品狀態
- 快速安裝精靈
- 網路設定
- 雙頻選擇
- 無線網路設定(2.4GHz)
- 無線網路設定(5GHz)
- 訪客網路設定
- DHCP伺服器**
- DHCP伺服器設定
- DHCP使用者列表
- 保留指定IP位址
- USB功能設定
- NAT
- 通訊埠導向
- 安全性設定
- 未成年子女上網管理

保留指定IP位址

| 編號 | MAC位址 | 保留的IP位址 | 狀態 | 修改 |
|----|-------------------|---------------|----|---------------------------------------|
| 1 | 00-11-32-1C-BB-6D | 192.168.0.111 | 啟用 | 修改 刪除 |
| 2 | 00-11-32-76-D1-AF | 192.168.0.112 | 啟用 | 修改 刪除 |
| 3 | 0C-9D-92-BC-84-72 | 192.168.0.151 | 啟用 | 修改 刪除 |
| 4 | 84-DD-20-8D-42-F0 | 192.168.0.199 | 啟用 | 修改 刪除 |
| 5 | 00-11-32-90-DE-56 | 192.168.0.115 | 啟用 | 修改 刪除 |
| 6 | 10-7B-44-52-F9-7B | 192.168.0.161 | 啟用 | 修改 刪除 |

新增... 全部啟用 全部停用 全部刪除

上一頁 下一頁